

SHINING3D Design安装教程 (附下载链接)

先临三维科技股份有限公司



SHINING3D®

## SHINING3D Design 已经过认证，可在以下平台上运行

- ✓ SHINING3D Design 已经过认证，可在以下平台上运行：
- ✓ Windows 10 企业版或专业版（仅限 64 位）版本 1909 或更高版本，Windows11（仅限 64 位）
- ✓ Internet Explorer 11

SHINING3D Design 不依赖任何其他浏览器，但已经过认证，可以与其他现代和常用浏览器（如 Google Chrome、Microsoft Edge 和 Mozilla Firefox）兼容。

- ✓ Microsoft Office 2019 或 Microsoft Office 365 Business。

### 注释

— 不支持 Windows Home Edition（Windows 家庭版）。

— 建议您不要在服务器操作系统上运行 SHINING3D Design。

— 如果 Microsoft 不再为某个操作系统的主流技术提供支持，则 SHINING3D Design 很快将停止针对此操作系统发布新的发行版。Microsoft 已于 2015 年 1 月 停止对 Windows 7 的主流支持。Microsoft 已于 2018 年 1 月 停止对 Windows 8.1 的主流支持。由于 Microsoft 和图形卡供应商对旧操作系统的支持有限，不能在 Windows 7 或 Windows 8.1 上安装 SHINING3D Design。

## 推荐的系统配置


- Windows 10 企业版或专业版（仅限 64 位）版本 1909 或更高版本，Windows 11（仅限 64 位）
- 32 GB 以上RAM
- 真彩色（32 位）或16 兆色（24 位）
- 屏幕分辨率1920x1080
- 为实现最佳性能，应使用CAD应用程序的专业图形显卡（显存至少2G）。

## 系统最低配置

- Windows 10 企业版或专业版（仅限 64 位）版本 1909 或更高版本
- 16 GB RAM（对于商用用户）和 8 GB RAM（对于学术用户）
- 65K 颜色
- 屏幕分辨率1920x1080
- 安装所需的7.5 GB 磁盘空间

下载链接: <http://share.shining3d.com.cn/d/a13c5fe8bc81422da7ff/>

提取码: shining3D





SHINING 3D

### 主程序

共享来源: huangjiacheng

当前路径: 主程序

<input type="checkbox"/>	名称 ▲	大小	更新时间	
<input type="checkbox"/>	 SHINING3D Design.zip	3.6 GB	2 hours ago	

## 1、软件安装

1.1、服务器License Manager安装

1.2、客户端SHINING3D Design安装

## 2、许可激活

2.1、在线激活（包含试用）

2.2、离线激活

2.3、加密狗激活

2.4、客户端局域网激活

## 3、补丁安装

## 4、帮助文档安装

## 1、软件安装

1.1、服务器License Manager安装

1.2、客户端SHINING3D Design安装

## 2、许可激活

2.1、在线激活（包含试用）

2.2、离线激活

2.3、加密狗激活

2.4、客户端局域网激活

## 3、补丁安装

## 4、帮助文档安装



图1




图2




图3

- 1、如图1，解压“SHINING3D Dsign”压缩包至文件夹
- 2、如图2，打开至SHINING3D Design\Prerequisites文件夹，复制 *Shining3D\_License\_Manager\_Embedded.exe* 至服务器，双击安装
- 3、如图3，下拉选择语言，点击【OK】，进行安装




图1




图2

- 1、如图1, 点击【下一步】
- 2、如图2, 点击【我接受】






图1




图2

- 1、如图1，点击【浏览】，选择合适安装路径，点击【安装】
- 2、如图2，安装完成后，点击【完成】

## 1、软件安装

### 1.1、服务器License Manager安装

### 1.2、客户端SHINING3D Design安装

## 2、许可激活

### 2.1、在线激活（包含试用）


### 2.2、离线激活

### 2.3、加密狗激活

### 2.4、客户端局域网激活

## 3、补丁安装

## 4、帮助文档安装



- 1、解压“SHINING3D Design”压缩包至文件夹
- 2、打开至SHINING3D Design文件夹，双击`3DDesignSetup.exe`



图1




图2




图3

- 1、如图1, 点击【选项】, 可修改安装路径
- 2、如图2, 点击【浏览】指定安装位置, 点击【确定】按钮返回图1
- 2、点击【安装】按钮进行自动安装 (如跳出图3 对话框, 点击【是】)




图1




图2

- 1、如图1，执行自动安装
- 2、如图2，弹出License Manager Server安装界面，下拉选择所需语言，点击【ok】




图1




图2

- 1、如图1, 点击【下一步】
- 2、如图2, 点击【我接受】




图1




图2



图3

- 1、如图1，点击【安装】（点击【浏览】，可修改安装路径）
- 2、如图2，完成安装，点击【完成】（若勾选“运行3D Design License Manager”，则自动启动）
- 3、如图3，3D Design安装完成，点击【关闭】

## 1、软件安装

1.1、服务器License Manager安装

1.2、客户端SHINING3D Design安装

## 2、许可激活

2.1、在线激活（包含试用）

2.2、离线激活


2.3、加密狗激活

2.4、客户端局域网激活

## 3、补丁安装

## 4、帮助文档安装





- 1、双击启动桌面“3D Design License Manager”图标
- 2、点击【在线激活】



图1



图2

- 1、如图1，需要登录先临通行证，若没有账号需点击【注册】，有账号则正常登录即可
- 2、如图2，输入对应信息进行注册



图1



图2

可选两种登录方式:

- 1、如图1, 密码登录, 输入账号和密码
- 2、如图2, 验证码登录, 输入账号和验证码

License Manager (v2023.3.1)

### 3D Design

设备型号  
FreeScan UE7

设备序列号  
请输入您的设备序列号

授权激活码  
请输入您的授权激活码, 试用可不填

版本  
铂金版  
基础版  
经典版  
教育版

申请激活 开始试用 返回

如需试用, 则在不输入激活码的情况下, 点击【开始试用】即可

版本处下拉, 选择对应版本, 并输入授权激活码, 点击【申请激活】



图1



图2

- 1、如图1，单节点会自动通过审核，多节点申请需要等待后台人工审核，可以联系销售经理加快处理
- 2、如图2，激活成功后，点击【查看激活码】，会显示激活信息（激活码，数量等）



图1




图2

- 1、如图1，若有其他版本的激活码需要激活，可点击【新增激活码】
- 2、如图2，在授权激活码处添加其他版本激活码，并在版本处选择对应版本，最后点击【申请激活】




图1




图2




图3

- 1、如图1, 开始菜单—3D Design—版本切换器
- 2、如图2, 下拉选择需要的安装版本, 点击【安装】 (默认为白金版)
- 3、如图3, 双击3DDesign即可打开软件, 若局域网内其他电脑需要激活, 转至《2.4、客户端局域网激活》

## 1、软件安装

1.1、服务器License Manager安装

1.2、客户端SHINING3D Design安装

## 2、许可激活

2.1、在线激活（包含试用）

2.2、离线激活


2.3、加密狗激活

2.4、客户端局域网激活

## 3、补丁安装

## 4、帮助文档安装





- 1、双击启动桌面“3D Design License Manager”图标
- 2、点击【离线激活】



图1



图2

- 1、如图1，点击离线激活后，会展示离线激活指南，按指南操作即可
- 2、如图2，在界面处选择版本，并输入授权激活码，点击【导出】按钮
- 3、将导出的C2V文件，拷贝至一台能正常上网的电脑上




图1




图2

- 1、如图1，在能正常上网电脑的浏览器中输入<https://passport.shining3d.com/>
- 2、登录先临通行证，若没有通行证账号，点击【注册新账号】
- 3、如图2，输入对应信息进行注册，注册完成后可正常登录



图1



图2

- 1、如图1，点击【离线激活】
- 2、如图2，将导出的C2V文件拖至离线激活的虚框中



图1





图2

- 1、如图1，点击【激活】按钮，激活成功后，浏览器会自动下载V2C文件
- 2、如图2，将下载好的V2C文件，拷贝至需要离线激活的电脑上



图1




图2

- 1、如图1，点击【导入】按钮
- 2、如图2，选中拷贝的V2C文件，点击【打开】



- 1、选中V2C文件打开后，可正常激活，点击【查看激活码】，会显示激活信息（激活码，数量等）
- 2、若有其他激活码需要离线激活，点击【离线激活】，可再次按流程激活其他版本激活码




图1




图2




图3

- 1、如图1，开始菜单—3D Design—版本切换器
- 2、如图2，下拉选择需要的安装版本，点击【安装】（默认为白金版）
- 3、如图3，双击3DDesign即可打开软件，若局域网内其他电脑需要激活，转至《2.4、客户端局域网激活》



## 1、软件安装

1.1、服务器License Manager安装

1.2、客户端SHINING3D Design安装

## 2、许可激活

2.1、在线激活（包含试用）

2.2、离线激活

2.3、加密狗激活

2.4、客户端局域网激活

## 3、补丁安装

## 4、帮助文档安装



图1





图2

- 1、如图1，在电脑USB口处插入加密狗，红灯亮起时表示加密狗正常工作
- 2、双击启动桌面“3D Design License Manager”图标,点击【加密狗激活】



激活成功后，会显示激活信息（节点数量，已用节点等）




图1




图2




图3

- 1、如图1，开始菜单—3D Design—版本切换器
- 2、如图2，下拉选择需要的安装版本，点击【安装】（默认为白金版）
- 3、如图3，双击3DDesign即可打开软件，若局域网内其他电脑需要激活，转至《2.4、客户端局域网激活》

## 1、软件安装

1.1、服务器License Manager安装

1.2、客户端SHINING3D Design安装

## 2、许可激活

2.1、在线激活（包含试用）


2.2、离线激活

2.3、加密狗激活

2.4、客户端局域网激活

## 3、补丁安装

## 4、帮助文档安装



1、按照《1.2、客户端SHINING3D Design》安装，且局域网内服务器已完成激活，在客户端电脑上，双击启动桌面“3D Design License Manager”图标

2、点击【局域网激活】



图1




图2

- 1、如图1，点击【添加其他服务器】
- 2、如图2，输入服务器IP地址，点击【添加】



图1



图2

- 1、如图1，选择正确服务器IP地址，点击【连接】
- 2、如图2，看到激活信息，表示连接成功






图1




图2




图3

- 1、如图1，开始菜单—3D Design—版本切换器
- 2、如图2，下拉选择需要的安装版本，点击【安装】（默认为白金版）
- 3、如图3，双击3DDesign即可打开软件

## 1、软件安装

1.1、服务器License Manager安装

1.2、客户端SHINING3D Design安装

## 2、许可激活

2.1、在线激活（包含试用）


2.2、离线激活

2.3、加密狗激活

2.4、客户端局域网激活

## 3、补丁安装

## 4、帮助文档安装



链接: <http://share.shining3d.com.cn/d/c7928059b21f427bb636/>

提取码: shining3D



图1




图2




图3

- 1、双击安装程序, 如图1, 点击【安装】
- 2、如图2, 等待安装
- 3、如图3, 安装结束, 点击【关闭】

## 1、软件安装

1.1、服务器License Manager安装

1.2、客户端SHINING3D Design安装

## 2、许可激活

2.1、在线激活（包含试用）


2.2、离线激活

2.3、加密狗激活

2.4、客户端局域网激活

## 3、补丁安装

## 4、帮助文档安装



链接: <http://share.shining3d.com.cn/d/c61b93b4d7314ef1b0ea/>

提取码: shining3D




图1




图2




图3

- 1、如图1双击安装程序, , 点击【安装】
- 2、如图2, 等待安装
- 3、如图3, 安装结束, 点击【关闭】

# 谢谢观赏



杭州先临三维数字系统工程有限公司

地址：杭州市萧山区闻堰街道湘滨路1398号

电话：0571-83828611

邮箱：se-sales@shining3d.com

网站：www.shining3d.com



SHINING 3D®